

Mise en place du DHCP

• 🗷	!		Gérer	Outils	Afficher	Aide
		Ajoute Suppr	er des rô imer des	les et fond rôles et fo	tionnalités Anctionnalité	és
		Ajoute Créer	er des se un grou	rveurs pe de serve	eurs	
		Propri	étés du	Gestionnai	re de servei	ır

Sélectionner « Ajouter des rôles et fonctionnalités »

🏊 Assistant Ajout de rôles et de fo	nctionnalités	_		×
Avant de commer	ncer	SERVEUR DE SR	DESTINATION NOTICE CONTRACTOR	ON Ical
Avant de commencer Type d'installation	Cet Assistant permet d'installer des rôles, des services de rôle ou des fonction déterminer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités à installer en fonction de votre organisation, tels que le partage de documents ou l'hébergement d'u	nalités. Vous des besoins i ın site Web.	devez informatio	ques
Rôles de serveurs	Pour supprimer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités : Démarrer l'Assistant de Suppression de rôles et de fonctionnalités			
	Avant de continuer, vérifiez que les travaux suivants ont été effectués : • Le compte d'administrateur possède un mot de passe fort • Les paramètres réseau, comme les adresses IP statiques, sont configurés • Les dernières mises à jour de sécurité de Windows Update sont installées Si vous devez vérifier que l'une des conditions préalables ci-dessus a été satisf exècutez les étapes, puis relancez l'Assistant. Cliquez sur Suivant pour continuer.	aite, fermez	l'Assistant	ţ,
	Ignorer cette page par défaut			
	< Précédent Suivant >	Installer	Annule	er

Cliquer sur « Suivant »

📥 Assistant Ajout de rôles et de fo	onctionnalités	-		×
Sélectionner le ty	pe d'installation	SERVEUR DE SF	DESTINAT V01.cdcc.l	ION ocal
Avant de commencer	Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque	des fonctionnalités su dur virtuel hors conne	r un xion.	
Type d'installation Sélection du serveur Rôles de serveurs Fonctionnalités Confirmation Résultats	 Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services u Installation des services Bureau à distance Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virt déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur de 	de rôle et des fonction wal Desktop Infrastruc es sessions.	nalités. :ure) pou	ır
	< Précédent Suivant >	Installer	Annul	er

Cliquer sur « Suivant »

Avant de commencer	Sélectionnez le serveu	r ou le disque dur virtu	el sur lequel installer des rôles e	et des fonction	nalités.
Type d'installation	Sélectionner un ser	rveur du pool de servei	urs		
Sélection du serveur	O Sélectionner un dis	sque dur virtuel			
Rôles de serveurs	Pool de serveurs				
Fonctionnalités	F 11				
	Filtre :				
	Nom	Adresse IP	Système d'exploitation		
	SRV01.cdcc.local	192.168.10.10	Microsoft Windows Server 2	2019 Standard I	Evaluation
	1 ordinateur(s) trouvé((s)			
	Cette page présente le	es serveurs qui exécute e de la commande Aiou	nt Windows Server 2012 ou une iter des serveurs dans le Gestio	e version ultérie nnaire de serve	eure et qu eur. Les

Cliquer sur « Suivant »

ᡖ Assistant Ajout de rôles et de fo	nctionnalités	- 🗆 X
Sélectionner des	rôles de serveurs	SERVEUR DE DESTINATION SRV01.cdcc.local
Avant de commencer	Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélec	tionné.
Type d'installation	Rôles	Description
Sélection du serveur Rôles de serveurs Fonctionnalités Serveur DHCP Confirmation Résultats	Accès à distance Attestation d'intégrité de l'appareil Hyper-V Serveur DHCF Serveur DHCF Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire Services AD LDS (Active Directory Rights Manage Services AD RMS (Active Directory Rights Manage Services d'activation en volume Services d'activation en volume Services de édération Active Directory (AD FS) Services de stratégie et d'accès réseau	Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vous permet de configurer, gérer et fournir de manière centralisée des adresses IP temporaires et des informations connexes aux ordinateurs clients.
	< Précédent Suivant	> Installer Annuler

Cliquer sur Sélection du rôle « Serveur DHCP »

Cliquer sur « Suivant »

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités	
Ajouter les fonctionnalités requises pour Serveu DHCP ?	Ir
Les outils suivants sont requis pour la gestion de cette fonctionnalité, mais ils ne doivent pas obligatoirement être sur le même serveur.	installés
 Outils d'administration de serveur distant Outils d'administration de rôles [Outils] Outils du serveur DHCP 	
✓ Inclure les outils de gestion (si applicable)	

Cliquer sur « Ajouter des fonctionnalités »





🖕 Assistant Ajout de rôles et de f	onctionnalités -	-		Х
Serveur DHCP	SERVEU	UR DE D SRV(ESTINATIO D1.cdcc.lo	DN Ical
Avant de commencer Type d'installation Sélection du serveur Rôles de serveurs Fonctionnalités Serveur DHCP Confirmation Résultats	Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet aux serveurs d'attri adresses IP aux ordinateurs et autres périphériques reconnus comme clients DHCP. Le serveur DHCP sur le réseau fournit aux ordinateurs et autres périphériques réseau TCP adresses IP valides, ainsi que les paramètres de configuration supplémentaires nécessa options DHCP. Cela leur permet de se connecter à d'autres ressources réseau, telles qu DNS, des serveurs WINS et des routeurs. À noter : • Vous devez configurer au moins une adresse IP statique sur cet ordinateur. • Avant d'installer un serveur DHCP, vous devez planifier vos sous-réseaux, étendues o Stockez le plan dans un lieu sûr pour le consulter ultérieurement.	ibuer d e déploi //IP des aires, a ue des et excl	es iement (; ppelés serveur: usions.	d'un s
	< Précédent Suivagt > Installer		Annule	er

Cliquer sur « Suivant »

📥 Assistant Ajout de rôles et de	fonctionnalités	-		×
Confirmer les sél	lections d'installation	SERVEUR DE SR	DESTINAT	'ION local
Avant de commencer Type d'installation	Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serv Installer.	eur sélectionn	é, clique:	z sur
Sélection du serveur Rôles de serveurs Fonctionnalités	Kedémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administra cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voul fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases	ation) soient af lez pas installe s à cocher.	fichées s r ces	sur
Serveur DHCP Confirmation Résultats	Outils d'administration de serveur distant Outils d'administration de rôles Outils du serveur DHCP Serveur DHCP			
	Exporter les paramètres de configuration Spécifier un autre chemin d'accès source	Instąlier	Annul	ler

Cliquer sur « Installer »

📥 Assistant Ajout de rôles et de f	onctionnalités	_		×
Progression de l'i	nstallation	SERVEUR DE SR	DESTINATI V01.cdcc.lc	ON ocal
Avant de commencer	Afficher la progression de l'installation			
Type d'installation	1 Installation de fonctionnalité			
Sélection du serveur Rôles de serveurs	Configuration requise. Installation réussie sur SRV01.cdcc.local.	-		
Fonctionnalités Serveur DHCP Confirmation Résultats	Serveur DHCP Lancer l'Assistant Post-installation DHCP Terminer la configuration DHCP Outils d'administration de serveur distant Outils d'administration de rôles Outils du serveur DHCP			
	Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications d commandes, puis sur Détails de la tâche. Exporter les paramètres de configuration	; d'exécution. ans la barre d	Examine: le	z
	< Précédent Suivant >	Ferger	Annule	er

Patienter, une fois installé, cliquer sur « Fermer »

Une fois le rôle DHCP installé il faut le paramétrer



Cliquer sur le drapeau

Cliquer sur « Terminer la configuration DHCP »

🚔 Assistant Configuration post-ir	istallation DHCP	-		×
Description				
Description Autorisation Résumé	Les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'or Créez les groupes de sécurité suivants pour la délégation de l'administration d - Administrateurs DHCP - Utilisateurs DHCP Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine).	dinateur u serveur	cible : DHCP.	
	< Précédent Suivant > Valid	er	Annule	

Cliquer sur « Suivant »

📥 Assistant Configuration post-i	nstallation DHCP	_		×
Autorisation				
Description Autorisation Résumé	Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serve AD DS.	eur DHCP dan	is les sen	vices
	Nom d'utilisateur : CDCC\Administrateur O Utiliser d'autres informations d'identification Nom d'utilisateur :	Spécifier		
	O Ignorer l'autorisation AD			
	< Précédent Suivant >	Valider	Annule	er

Cliquer sur « Suivant »

📥 Assistant Configuration post-in	stallation DHCP	-		×
Résumé				
Description	L'état des étapes de configuration post-installation est indiqué ci-dessous :			
Résumé	Création des groupes de sécurité Terminé Redémarrez le service Serveur DHCP sur l'ordinateur cible pour que les grou soient effectifs. Autorisation du serveur DHCP Terminé	ıpes de s	écurité	
	< Précédent Suivant >	her	Annule	er

Cliquer sur « Terminé »

Bravo, la configuration du DHCP est prête.